

# 接口说明

## 1 寻找传感器

在使用视触觉传感器所有 API 接口时，需要先初始化 VTSDDeviceFinder 类找到对应的传感器。

### 1.1 初始化 VTSDDeviceFinder

VTSDDeviceFinder()->VTSDDeviceFinder

功能：初始化 VTSDDeviceFinder 类

参数：

返回值：VTSDDeviceFinder 实例

### 1.2 返回当前所有传感器的配置参数

get\_devices()->List[VTSDDeviceBaseConfig]

功能：返回当前所有传感器的配置参数

参数：

返回值：List[VTSDDeviceBaseConfig]

### 1.3 返回当前传感器的数量

count()->int

功能：返回当前传感器的数量

参数：

返回值：int

### 1.4 返回当前所有传感器对应的内部索引号

indexes() ->List[int]

功能：返回当前所有传感器对应的内部索引号

参数：

返回值：List[int]

### 1.5 返回当前所有传感器对应的 vendorID

get\_vendorIDs() ->List[str]

功能：返回当前所有传感器对应的 vendorID

参数：

返回值：List[str]

## 1.6 返回当前所有传感器对应的 SN

`get_sns()` ->List[str]

功能：返回当前所有传感器对应的 SN

参数：

返回值：List[str]

## 1.7 返回指定序列号的传感器对应的配置参数

`get_device_by_sn(sn: str)` ->VTSDDeviceBaseConfig

功能：返回指定序列号的传感器对应的配置参数

参数：

sn：请根据传感器铭牌序列号或初始化 VTSDDeviceFinder 日志进行获取

返回值：VTSDDeviceBaseConfig

VTSDDeviceBaseConfig 用于描述设备的基础配置信息

字段：

name: str 设备名称

vendorID: str 设备 VID

SN: str 设备 PID

index:int 设备内部索引号

## 1.8 返回指定型号的传感器对应的配置参数

`get_devices_by_vendorID(vendor_id: str)` ->List[VTSDDeviceBaseConfig]

功能：返回指定型号的传感器对应的配置参数

参数：

vendor\_id：传感器型号

返回值：List[VTSDDeviceBaseConfig]

## 1.1-1.8 示例如下：

```
from pyvitaidsdk import VTSDDeviceFinder

if __name__ == "__main__":

    finder = VTSDDeviceFinder()
    # 获取所有的序列号
    print('finder.get_sns()', finder.get_sns())

    # 获取所有的 Vendor ID
    print('finder.get_vendorIDs()', finder.get_vendorIDs())

    # 打印目前链接的所有传感器信息
    print('finder.get_devices()', finder.get_devices())

    # 打印目前链接的传感器数量
```

```

print('finder.count()', finder.count())

# 打印目前链接的传感器数量
print('finder.indexes()', finder.indexes())

# 打印指定型号的传感器信息
print('finder.get_devices_by_vendorID', finder.get_devices_by_vendorID("f225"))

# 打印指定序列号的传感器信息
print('finder.get_device_by_sn', finder.get_device_by_sn("0001"))

```

## 2 GF225 使用

### 2.1 GF225 对象初始化及释放

在使用 GF225 的所有 API 接口时，都需要先调用 GF225()方法初始化 GF225 对象，不再使用该对象时通过调用该对象的 release()方法进行释放。

GF225(config:VTSDeviceBaseConfig , model\_path: str, device:str) -> GF225

功能：初始化 GF225

参数：

config:从 VTSDeviceFinder 获取到的配置参数

model\_path:深度恢复模型路径

device: 'cpu' or 'cuda'

返回值：GF225 实例

### 2.2 设置透视变化参数

set\_warp\_params(self, corner\_points: List[List[int]]=[], offset: List[int]=[0, 0, 0, 0], scale: float=1.0, dsize: int=240, mode: str='auto')

功能：设置透视变化参数

参数：

corner\_points (List[List[int]]): 原图像中希望进行透视变换的四个点.顺序依次为左上、右上、右下、左下. mode 为'manual'时有效

offset: List[int]:通过设置 offset 过滤图像边缘黑色区域 [top, bottom, left, right]


scale (float): 缩放比例

dsize (int, optional): 透视变换后输出的有效图像大小

mode: 模式， auto、 manual

返回值：

manual 模式下建议四个点如下图所示：



### 2.3 获取一帧图像

`read()` -> Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray]

功能：获取一帧图像

参数：

返回值：Tuple[bool,np.ndarray, np.ndarray] #是否读取成功，原始图像，变化后图像

### 2.4 对相机 flush

`flush(nums: int)`

功能：对相机 flush 指定的帧数

参数：

nums (int): 希望 flush 的帧数

返回值：

### 2.1-2.4 示例如下：

```
...
finder = VTSDDeviceFinder()
if len(finder.get_sns()) == 0:
    print("No device found.")
    return
sn = finder.get_sns()[0]
print(f"sn: {sn}")
config = finder.get_device_by_sn(sn)
gf225 = GF225(config=config)
# 修改参数
offset = [5, 45, 25, 25]
dsize = 240
mode = 'auto'
gf225.set_warp_params(offset=offset, dsize=dsize, mode=mode)
gf225.flush(30)

while 1:
```

```
ret, raw_frame, warped_frame = gf225.read()
if ret:
    cv2.imshow(f"raw_frame", raw_frame)
    cv2.imshow(f"warped_frame", warped_frame)
    key = cv2.waitKey(1) & 255
    if key == 27 or key == ord("q"):
        break
gf225.release()
...
```

## 2.5 启动后端

start\_backend()

功能：启动后端,会启动一个后台线程持续获取图像.

参数：

返回值：

## 2.6 获取一帧原始图像

get\_raw\_frame() -> np.ndarray:

功能：获取一帧原始图像（与 start\_backend() 配合使用，该接口返回最新的一帧原始图像）

参数：

返回值：np.ndarray

## 2.7 获取一帧变换后图像

get\_warped\_frame() -> np.ndarray:

功能：获取一帧变换后图像（与 start\_backend() 配合使用，该接口返回最新的一帧变换后图像）

参数：

返回值：np.ndarray

## 2.8 停止后端

stop\_backend()

功能：停止后端

参数：

返回值：

## 2.9 释放对象

release()

功能：释放对象

返回值：

### 2.5-2.9 示例如下：

...

```

finder = VTSDDeviceFinder()
if len(finder.get_sns()) == 0:
    print("No device found.")
    return
sn = finder.get_sns()[0]
print(f"sn: {sn}")
config = finder.get_device_by_sn(sn)
gf225 = GF225(config=config)
# 修改参数
offset = [5, 45, 25, 25]
dsize = 240
mode = 'auto'
gf225.set_warp_params(offset=offset, dsize=dsize, mode=mode)
gf225.start_backend()
while 1:
    cv2.imshow(f"get_raw_frame", gf225.get_raw_frame())
    cv2.imshow("get_warped_frame", gf225.get_warped_frame())
    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if key == 27 or key == ord("q"):
        break
gf225.release()
gf225.stop_backend()
...

```

## 2.10 判断是否已经初始化 Marker

is\_inited\_marker() -> bool:

功能：是否已经初始化 Marker

参数：

返回值：bool

## 2.11 初始化 Marker

init\_marker(image:np.ndarray):

功能：初始化 Marker

参数：

image：用来进行初始化的一帧的有效图像

返回值：

## 2.12 对当前图像进行 Marker 的追踪

tracking(image:np.ndarray)：

功能：对当前图像进行 Marker 的追踪

参数：

image：用来进行跟踪的一帧的变化后图像

返回值：

## 2.13 返回初始帧按照行列排布的 mark 点坐标

get\_origin\_markers() -> np.ndarray:

功能：返回初始帧按照行列排布的 mark 点坐标

参数：

返回值：np.ndarray

## 2.14 返回当前帧按照行列排布的 mark 点坐标

get\_markers() -> np.ndarray:

功能：返回当前帧按照行列排布的 mark 点坐标

参数：

返回值：np.ndarray

## 2.15 在图像上绘制 Marker 移动流

draw\_flow(frame:np.ndarray, flow) :

功能：在图像上绘制 Marker 移动流

参数：

frame:np.ndarray

flow:移动流

返回值：

### 2.10-2.15 示例如下：

```
...
warped_frame = gf225.get_warped_frame()
if not gf225.is_inited_marker():
    gf225.init_marker(warped_frame)
else:
    warped_frame_copy = warped_frame.copy()
    flow = gf225.tracking(warped_frame_copy)
    gf225.draw_flow(warped_frame_copy, flow)
    print(f"vts.get_origin_markers(): {gf225.get_origin_markers()}")
    print(f"vts.get_markers(): {gf225.get_markers()}")

cv2.imshow(f"tracking image", warped_frame)
...
```

## 2.16 获取当前标志位的三维向量

get\_3d\_vector(frame:np.ndarray) -> np.ndarray:

功能：获取当前标志位的三维向量

参数：

frame: 图像

返回值：np.ndarray, shape 为 81\*3 的 np 数组,依次为从左上角开始,先行后列的标志点坐标 (x, y, z)

### 2.16 示例如下：

```
...
vector = gf225.get_3d_vector(frame)
...
```

## 2.17 进行标定

calibrate(nums: int)

功能：标定，设置背景信息

参数：

nums (int): 希望标定的帧数

返回值：

## 2.18 进行再标定

re\_calibrate(nums: int)

功能：再标定，用于更新背景信息

参数：

nums (int): 希望标定的帧数

返回值：

## 2.19 判断是否已经标定

is\_calibrate() -> bool

功能：判断是否已经标定

参数：

返回值：bool

## 2.20 启用滑动检测

enable\_slip\_detect()

功能：启用滑动检测

参数：

返回值：

## 2.21 停用滑动检测

disable\_slip\_detect()

功能：停用滑动检测

参数：

返回值：

## 2.22 查看滑动状态

slip\_state() -> SlipState

功能：滑动状态

参数：

返回值：

UNKNOWN           = 0           # 未知

CONTACT            = 1           # 接触



INCIPIENT_SLIP	= 2	# 初始滑移
PARTIAL_SLIP	= 3	# 部分滑移
COMPLETE_SLIP	= 4	# 完全滑移
NO_OBJ	= 5	# 没有物体
STEADY_HOLD	= 6	# 静止保持

## 2.17-2.22 示例如下：

```
...
gf225.start_backend()
calib_num = 10
slip_state = gf225.slip_state()
gf225.calibrate(calib_num) # 启动标定
while 1:
    frame = gf225.get_warped_frame()
    if gf225.is_calibrate():
        slip_state = gf225.slip_state()
        frame_copy = frame.copy()
        put_text_to_image(frame_copy, slip_state.name)
        cv2.imshow(f"frame", frame_copy)
        key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
        if key == 27 or key == ord("q"):
            break
    elif key == ord("e"):
        # 按 e 开启滑动检测
        gf225.enable_slip_detect()
    elif key == ord("d"):
        # 按 d 关闭滑动检测
        gf225.disable_slip_detect()
    elif key == ord('r'):
        gf225.re_calibrate(calib_num) # 重新标定

gf225.stop_backend()
...
```

## 2.23 设置背景图

set\_background(image:np.ndarray)

功能：设置背景图

参数：

image：从传感器中读取到的变换后的图像

返回值：

## 2.24 清除背景图

clear\_background()

功能：清除背景图

参数：

返回值：

## 2.25 判断背景图是否已设置

`is_background_init() -> bool`

功能：判断背景图是否已设置

参数：

返回值：bool

## 2.26 进行 3d 重构

`recon3d(image:np.ndarray)`

功能：基于传入的图像进行 3d 重构

参数：

返回值：

## 2.27 获取深度图

`get_depth_map() -> np.ndarray`

功能：获取深度图,与 `recon3d(image)`配合使用

参数：

返回值：np.ndarray

## 2.23-2.27 示例如下：

```
...
gf225.start_backend()
bg = gf225.get_warped_frame()
gf225.set_background(bg)
while 1:
    frame = gf225.get_warped_frame()
    if gf225.is_background_init():
        gf225.recon3d(frame)
        depth_map = gf225.get_depth_map()
        cv2.imshow(f"depth_map", depth_map)
        cv2.imshow(f"diff image", cv2.subtract(frame, bg))

        frame_copy = frame.copy()
        put_text_to_image(frame_copy, str(np.max(depth_map)))
        cv2.imshow(f"warped_frame", frame_copy)

    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if key == 27 or key == ord("q"):
        break
    elif key == ord("e"):
        # 按 e 重新设置背景图
        gf225.clear_background()
        gf225.set_background(frame)

gf225.stop_backend()
gf225.release()
...
```